




# **AscoS3 Guida Rapida**

## **Gestione Utenti**

Release 1.1

## Accesso

La gestione del proprio gruppo avviene tramite il portale <https://cmc.ascotlc.it>.



Inserire il proprio **Group ID**, lo **UserID** e la **password**.

## Gestione Utenti

Per creare/eliminare utenti, cliccare su **Manage Users**



Cliccando sul pulsante **Search** verranno visualizzati tutti gli utenti del gruppo (se definiti).

Per creare un nuovo utente cliccare su **New User**

Completare i campi del form proposto

**Edit/Add New User**

User Type: User

User ID: user4 \* Active User:

Group ID: test \*

Password: \*\*\*\*\* \* Confirm Password: \*\*\*\*\* \*

Full Name:

Email Address: user4@ascolab.it Phone Number:

Address Line 1:  Address Line 2:

City:  State, Province, Region:

Zip or Postal Code:  Country:

Web Site URL:

Consigliamo di definire sempre l'indirizzo email dell'utente. Il campo email è indispensabile per la condivisione di bucket tra utenti.

Cliccare su **Save**

## Gestione Quote

Le quote possono essere definite in due modalità.

1. Quota di default per tutti gli utenti del gruppo.
2. Quota personalizzata per singolo utente.

Per definire la quota di default del proprio gruppo, cliccare su Manage Groups → Edit

**ASCO Storage S3** Servizio Cloud Storage S3

testadm | test | [GroupAdmin](#) | [Help](#) | [Log out](#)

[Admin](#) [Data Explorer](#) [Account](#) [Usage](#)

**Select Admin Category**

- > [Manage Users](#)
- > [Manage Groups](#)

**Group List**

Group ID	Group Name	Status	Actions
test	test	Active	<a href="#">Edit</a>

Cliccare su User QOS Group Default

ASCO stor  
Servizio Cloud Storage S3

Admin Data Explorer Account

Select Admin Category

- Manage Users
- Manage Groups

Edit/Add New Group

Group ID: test

Group Name: test

Save Cancel User QOS Group Default

Per il campo Storage Quota (KB) togliere la selezione Unlimited ed inserire la quota prescelta (es. 1048576 = 1GB)

User QOS Limits: Group Defaults

QOS Item	Warning Limit	High Limit	
Storage Quota (KB)		1048576	<input type="checkbox"/>
Storage Quota Count		Unlimited	<input checked="" type="checkbox"/>
Request Rate	Unlimited	<input checked="" type="checkbox"/>	Unlimited <input checked="" type="checkbox"/>
Data Bytes IN (KB)	Unlimited	<input checked="" type="checkbox"/>	Unlimited <input checked="" type="checkbox"/>
Data Bytes OUT (KB)	Unlimited	<input checked="" type="checkbox"/>	Unlimited <input checked="" type="checkbox"/>

Save Cancel Delete Overrides

Cliccare su **Save** (su entrambe le finestre)

Per personalizzare la quota per ogni singolo utente, cliccare su Manage Users.

Una volta individuato l'utente cliccare su **Edit**

Select Admin Category

- Manage Users
- Manage Groups

Users

Group ID: test

User ID starts with

User Type: All

User Status: All

Search New User

User List

User ID	User Name	User Type	Group ID	Status	Actions
testadm		GroupAdmin	test	Active	<a href="#">Edit</a> <a href="#">View User Data</a> <a href="#">Delete</a>
user1	User1 User1	User	test	Active	<a href="#">Edit</a> <a href="#">View User Data</a> <a href="#">Delete</a>
user2		User	test	Active	<a href="#">Edit</a> <a href="#">View User Data</a> <a href="#">Delete</a>
user3		User	test	Active	<a href="#">Edit</a> <a href="#">View User Data</a> <a href="#">Delete</a>
user4		User	test	Active	<a href="#">Edit</a> <a href="#">View User Data</a> <a href="#">Delete</a>

Cliccare su User QOS e modificare la quota di default

User QOS Limits: Overrides		
QOS Item	Warning Limit	High Limit
Storage Quota (KB)		1048576 <input type="checkbox"/>
Storage Quota Count		Unlimited <input checked="" type="checkbox"/>

NB. Se la quota dell'utente è impostata su Unlimited, l'utente potrà caricare contenuti fino al raggiungimento della quota dell'intero gruppo.



**AscoTlc Spa** - Via Friuli, 11  
31020 - San Vendemiano (TV)  
Numero Verde 800 800 032  
Fax 0438 403124  
Mail [supporto@ascotlc.it](mailto:supporto@ascotlc.it)